

INSTALACJA I AKTYWACJA PROGRAMU (LICENCJA SIECIOWA)

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego programu edukacyjnego.

Prosimy o zachowanie opakowania produktu z numerem seryjnym. Bez aktywacji on-line nie można uruchomić programu, korzystać z usług hotline, ani poprosić o nowy klucz aktywacyjny w przypadku utraty pierwotnego klucza aktywacyjnego.

**AKTYWACJI PRODUKTU - PRZEZ WPROWADZENIE NUMERU SERYJNEGO - NALEŻY DOKONAĆ
WYŁĄCZNIE W SZKOLNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ!**

W przypadku nieprzestrzegania zasad procesu aktywacyjnego i u nieważnienia numeru seryjnego programu, należy zwrócić się o nowy numer seryjny - usługa ta jest płatna (50 zł).

Ponieważ mamy tu do czynienia z **licencją sieciową**, wszystkie pliki i foldery programu muszą być **umieszczone na udostępnionym katalogu na serwerze** (ewentualnie w komputerze, który zachowuje się w Waszej sieci jak file-server), do którego mają **uprawnienia wszyscy użytkownicy, w zakresie odczytu i zapisywania**. Aby zainstalować i aktywować program, należy użyć konta Administratora. Do skutecznej aktywacji niezbędne jest ponadto działające łącze internetowe na jakiegokolwiek lokalnej stacji roboczej

Cały proces instalacji oraz aktywowania programu składa się z następujących etapów:

1. **skopiowanie** zawartości płyty CD-ROM na udostępniony dysk serwera
2. **utworzenie skrótu** do pliku wykonywalnego exe, **ustawienie ścieżki dostępu (UNC)** oraz skopiowanie tego skrótu na wszystkie stacje robocze.
3. **aktywowanie** przez wprowadzenie numeru seryjnego na jakiegokolwiek lokalnej stacji roboczej – **w żadnym wypadku nie na serwerze!**


Szczegółowe rozpisanie tego procesu:

1. Skopiowanie zawartości płyty CD-ROM na udostępniony dysk serwera

Skopiuj całą zawartość płyty CD-ROM (tzn. wszystkie pliki i foldery) na udostępniony dysk serwera do wcześniej utworzonego katalogu. Po skopiowaniu zawartości płyty, możesz ją od razu wyjąć.

2. Utworzenie skrótu do pliku wykonywalnego exe

W udostępnionym katalogu sieciowym, do którego skopiowałeś zawartość płyty CD-ROM, kliknij **prawym** przyciskiem myszki na **plik wykonywalny *.exe** i wybierz „**Utwórz skrót**” – patrz ilustracja.




2a. Ustawienie ścieżki dostępu (UNC) do elementu docelowego


Ten krok jest niezbędny **tylko wtedy**, gdy **udostępniony dysk serwera jest podłączony na stacji roboczej pod określoną literą dysku** (np X:\). Jeśli udostępniony dysk serwera jest podłączony do stacji roboczej przy użyciu pełnej ścieżki UNC, która zaczyna się podwójnym ukośnikiem (np. \\Server\Aplikacje\Programy), można pominąć ten krok i przejść do punktu **2b. - Kopiowanie skrótu**.

Na stacji roboczej wejdź do **katalogu**, w którym podłączony jest udostępniony **dysk serwera**, a następnie znajdź **utworzony skrót**. Kliknij w niego **prawym** przyciskiem myszy i wybierz polecenie „**Właściwości**”. W zakładce „Skrót” w polach „**Element docelowy**” i „**Rozpocznij w**” ścieżka zaczyna się od litery (np X:\) – patrz rys. 1. Kliknij w przycisk **Znajdź element docelowy** (patrz rys. 2). Nowe okno otworzy się automatycznie, a jednocześnie w polach „**Element docelowy**” i „**Rozpocznij w**” zmieni się sposób wyrażenia ścieżki na **pełną ścieżkę UNC** (zaczynającą się od podwójnego ukośnika) – patrz rys. 3. Teraz wystarczy potwierdzić przyciskiem OK.


rys. 1



rys. 2



rys. 3



2b. Kopiowanie skrótu na poszczególne stacje robocze

Po ustawieniu ścieżki dostępu (UNC), skopiuj skrót do poszczególnych stacji roboczych w celu umieszczenia na pulpicie:

Dla Windows XP:

C:\Documents and Settings\All Users\Desktop


Dla Windows Vista, 7 a 8:

C:\Users\Public\Desktop

3. Aktywacja programu przez wprowadzenie numeru seryjnego na stacji lokalnej


Zaloguj się na **dowolnej lokalnej stacji roboczej** na konto Administratora. Znajdź skrót programu (por. poprzednie punkty) uruchom go, a następnie kontynuuj aktywację zgodnie z instrukcją na ekranie.

Krok 1:




Kliknij „Dalej”.

Krok 2:




W pierwszym okienku wpisz numer seryjny, który znajdziesz na etykiecie wewnątrz opakowania. Następnie wpisz nazwę i adres szkoły, która zakupiła licencję oraz aktualny adres e-mailowy.

Krok 3:



Kliknij „Dalej”.

Krok 4:



Jeśli wpisałeś właściwy numer seryjny i aktywacja on-line została dokonana, oznacza to, że dokonałeś aktywacji programu. Kliknij „Dalej”, by zakończyć proces aktywacji – wówczas program uruchomi się automatycznie.

Aktywację przeprowadza się **tylko raz, na jednej stacji roboczej** – na pozostałych stacjach w tej sieci program uruchomi się od razu po kliknięciu w skrót programu.

4. Dezaktywacja

W razie potrzeby dezaktywacji stacji roboczych (np. z powodu awarii lub wymiany sprzętu), w celu uzyskania informacji o sposobie postępowania, proszę skontaktować się z pomocą techniczną Silcom Multimedia - patrz poniżej.

W przypadku pytań dotyczących aktywacji i uruchomienia programu bądź technicznych problemów, można zwracać się bezpośrednio do nas.

Kontakt: tech@silcom-multimedia.pl